

Transfert d'appel mobile (Orange, Bougyes, SFR)

- [Orange](#)
- [Bouygues & Telecom](#)
- [SFR](#)

Orange

Pour activer le renvoi d'appels sur votre ligne mobile Orange, suivez les étapes suivantes :

- **Renvoi d'appels systématique** (tous les appels sont transférés) :
 - Composez : `**21*` suivi du numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer les appels, puis `*11#`
 - Exemple : `**21*0123456789*11#`
- **Renvoi d'appels en cas de non-réponse** :
 - Composez : `**61*` suivi du numéro de téléphone, puis `*11#`
 - Exemple : `**61*0123456789*11#`
- **Renvoi d'appels en cas de ligne occupée** :
 - Composez : `**67*` suivi du numéro de téléphone, puis `*11#`
 - Exemple : `**67*0123456789*11#`
- **Renvoi d'appels en cas d'inaccessibilité** :
 - Composez : `**62*` suivi du numéro de téléphone, puis `*11#`
 - Exemple : `**62*0123456789*11#`

Pour désactiver un renvoi d'appel, composez le code correspondant suivi de `#` :

- Désactivation du renvoi systématique : `##21#`
- Désactivation du renvoi en cas de non-réponse : `##61#`
- Désactivation du renvoi en cas de ligne occupée : `##67#`

Pour vérifier l'état actuel de vos renvois d'appels, composez :

- Vérification du renvoi systématique : `*#21#`
- Vérification du renvoi en cas de non-réponse : `*#61#`
- Vérification du renvoi en cas de ligne occupée : `*#67#`

Bouygues & Telecom

Pour configurer le renvoi d'appels sur votre ligne Bouygues Telecom, procédez comme suit :

- **Renvoi d'appels systématique:**

- Composez : `610` ou `06 60 61 06 10` depuis un téléphone
- Je valide "Renvoyez tous mes appels vers le numéro de mon choix".
- J'entre le numéro de téléphone fixe ou mobile qui réceptionnera mes appels puis je termine par la touche `#`

- **Renvoi d'appels en cas de non-réponse :**

- Composez : `*61*` suivi du numéro de téléphone, puis `#`
- Exemple : `*61*0123456789#`

- **Renvoi d'appels en cas de ligne occupée :**

- Composez : `*67*` suivi du numéro de téléphone, puis `#`
- Exemple : `*67*0123456789#`

- **Renvoi d'appels en cas d'inaccessibilité :**

- Composez : `*62*` suivi du numéro de téléphone, puis `#`
- Exemple : `*62*0123456789#`

Pour désactiver un renvoi d'appel :

- Désactivation du renvoi systématique: `#21#`
- Désactivation du renvoi en cas de non-réponse : `#61#`
- Désactivation du renvoi en cas de ligne occupée : `#67#`
- Désactivation du renvoi en cas de ligne inaccessible : `#62#`

SFR

Pour configurer le renvoi d'appels sur votre ligne SFR, suivez ces étapes :

- **Renvoi d'appels systématique:**
 - Composez : *21* suivi du numéro de téléphone, puis #
 - Exemple : *21*0123456789#
- **Renvoi d'appels en cas de non-réponse :**
 - Composez : *61* suivi du numéro de téléphone, puis #
 - Exemple : *61*0123456789#
- **Renvoi d'appels en cas de ligne occupée :**
 - Composez : *69* suivi du numéro de téléphone, puis #
 - Exemple : *69*0123456789#

Pour désactiver un renvoi d'appel, composez le code correspondant suivi de # :

- Désactivation du renvoi systématique: #21#
- Désactivation du renvoi en cas de non-réponse : #61#
- Désactivation du renvoi en cas de ligne occupée : #69#

Pour vérifier l'état actuel de vos renvois d'appels, composez :

- Vérification du renvoi systématique: *#21#
- Vérification du renvoi en cas de non-réponse : *#61#
- Vérification du renvoi en cas de ligne occupée : *#69#